

## Настройки

---

Для работы в сети "СтарНет" применяется технология авторизации по VPN (используется "PPPoE с передачей идентификатора /servicename/").

Вам необходимо создать и настроить VPN-соединение.

### Инструкция пользователя

- Для всех регионов, кроме региона Головинский -> сайт <http://help.starnet.ru>
- Для региона Головинский -> сайт <http://helpme.starnet.ru>

Также инструкцию можно скачать с FTP сервера вашего массива, для этого:

- Вам необходимо знать номер вашего региона, если в вашем регионе используется новая IP адресация, и номер вашего массива в регионе.
- Для новой IP адресация наберите `ftp://10.ZZ.XXX.2`, где **ZZ** номер вашего региона, а **XXX** номер вашего массива в регионе
- Для старой IP адресация наберите `ftp://10.10.XXX.2`, где **XXX** номер вашего массива.
- Скачайте на свой компьютер папку **instruction** (инструкция по установке и настройке VPN соединения + необходимые для установки файлы, если у Вас Windows 98/95/ME)

### Полезная информация

#### Настройка почтового клиента для [mail.starnet.ru](mailto:mail.starnet.ru) (кратко)

- POP3 сервер: [mail.starnet.ru](mailto:mail.starnet.ru) (требуется авторизация).
- SMTP сервер: [mail.starnet.ru](mailto:mail.starnet.ru) (не требуется авторизация).
- **Отправка почты через [mail.starnet.ru](mailto:mail.starnet.ru) возможно только из сети Старнет**; если вам нужно отправить почту не из сети Старнет, пожалуйста, используйте Веб-интерфейс почты.

#### Настройка почтового клиента для других почтовых серверов (кратко)

- POP3 сервер: см. на сайте почтовой службы (требуется авторизация).
- SMTP сервер: [mail.starnet.ru](mailto:mail.starnet.ru) (не требуется авторизация).
- **Отправка почты через [mail.starnet.ru](mailto:mail.starnet.ru) возможно только из сети Старнет**; если вам нужно отправить почту не из сети Старнет, пожалуйста, используйте Веб-интерфейс почты.

#### Веб-интерфейс почты для [mail.starnet.ru](mailto:mail.starnet.ru)

- Интерфейс Web-почты находится по адресу: <http://webmail.starnet.ru/>