



## Настройка Windows 7 при автоматических настройках подключения


1. Откройте меню «Пуск» и выберите «Панель управления».




2. Если вид открывшегося окна соответствует приведённому ниже, то в верхнем меню «**Просмотр**» необходимо вместо пункта «Категория» выбрать «**Крупные значки**». В другом случае перейдите к шагу 3.



3. Далее двойным нажатием левой кнопки мыши необходимо открыть пункт «**Центр управления сетями и общим доступом**».



4. В меню слева необходимо выбрать пункт «Изменение параметров адаптера».



Панель управления - домашняя страница

**Изменение параметров адаптера**

Изменить дополнительные параметры общего доступа

### Просмотр основных сведений о сети и настройка подключений

Просмотр полной карты

WINDOW57-TEST (этот компьютер) Интернет

Просмотр активных сетей Подключение к сети

В данный момент вы не подключены ни к какой сети.


#### Изменение сетевых параметров

- Настройка нового подключения или сети**  
Настройка беспроводного, широкополосного, модемного, прямого или VPN-подключения или же настройка маршрутизатора или точки доступа.
- Подключиться к сети**  
Подключение или повторное подключение к беспроводному, проводному, модемному сетевому соединению или подключение к VPN.
- Выбор домашней группы и параметров общего доступа**  
Доступ к файлам и принтерам, расположенным на других сетевых компьютерах, или изменение параметров общего доступа.
- Устранение неполадок**  
Диагностика и исправление сетевых проблем или получение сведений об исправлении.


5. В зависимости от типа подключения:

- Подключение **по Wi-Fi** – «Подключение по беспроводной сети»;
- Подключение **по кабелю** – «Подключение по локальной сети»;


необходимо нажать правой кнопкой мыши на значок подключения и выбрать пункт «Свойства».




б. На вкладке «Сеть» необходимо выбрать пункт «**Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)**» и нажать кнопку «**Свойства**».



7. В открывшемся окне необходимо выбрать пункты «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически». Затем необходимо применить настройки, нажав кнопку «ОК».



8. В следующем окне необходимо нажать также кнопку «**ОК**» или кнопку «**Заккрыть**».



Настройка завершена.