

Настройка маршрутизации - Windows 98/95/ME

Удаление маршрутизации


Для удаления маршрутизации, используемой при старой IP адресации, следует выполнить команду: **route delete 10.10.0.0**

Для удаления маршрутизации, используемой при новой IP адресации, следует выполнить команду: **route delete 10.0.0.0**

ВАЖНО: данная настройка не сохраняется при перезагрузке или выключении компьютера!!!

Как автоматизировать процесс добавления роутинга [описано в конце данной страницы](#).


1. Нажмите "Пуск" -> "Выполнить" ([Скриншот №1](#))



Скриншот №1

2. В окне "Запуск программы" наберите: ([Скриншот №2](#))
command

Нажмите "ОК"



Скриншот №2

3. Откроется окно "Сеанс MS-DOS" ([Скриншот №3](#))

Наберите строку с параметрами маршрутизации (смотрите примечание ниже)

Нажмите "Enter"



Скриншот №3

Получение параметров маршрутизации

Для новой IP адресации: **route -p add 10.0.0.0 mask 255.224.0.0 10.ZZ.XXX.1**

Для старой IP адресации: **route -p add 10.10.0.0 mask 255.255.0.0 10.10.XXX.1**

Где: **ZZ** = номер региона / **XXX** = номер массива в регионе

Ваш номер региона (для новой адресации) и номер массива в регионе вы можете узнать на странице <http://www.starnet.ru/regions/>

На этой же странице вы можете получить параметры маршрутизации для наиболее популярных операционных систем.

Информация о новой IP адресации размещается на нашем форуме в разделе "Сеть "Старнет" > Информация от Старнет > Новая IP адресация", а также в новостях на нашем сайте.

ВАЖНО: маршрутизация не сохраняется при перезагрузке или выключении компьютера! Поэтому процесс добавления маршрутизации нужно автоматизировать самостоятельно.

Автоматизация добавления маршрутизации каждый раз при старте системы

- Создайте в программе "Блокнот" новый файл
- Добавьте в него строку

для новой IP адресации вида:

route -p add 10.0.0.0 mask 255.224.0.0 10.ZZ.XXX.1

для старой IP адресации вида:

route -p add 10.10.0.0 mask 255.255.0.0 10.10.XXX.1

Где: **ZZ** = номер региона / **XXX** = номер массива в регионе

- Сохраните этот файл с именем **route.bat** на диске C:\
- Найдите этот файл на диске C:\ и перетащите мышкой в: "Пуск" -> "Программы" -> "Автозагрузка"
- Тем самым Вы создали ярлык для данного файла в автозагрузке.

- Теперь при старте системы данная команда добавления маршрутизации будет выполняться автоматически.