



Настройка Windows 8 при статических настройках подключения


1. В меню около часов необходимо нажать на значок в виде компьютера или шкалы, обозначающий сетевые подключения, и выбрать «**Центр управления сетями и общим доступом**».




2. В меню слева необходимо выбрать пункт «Изменение параметров адаптера».



3. На значке «Подключение по локальной сети» необходимо нажать правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Свойства».



4. На вкладке «Сеть» необходимо выбрать пункт «**Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)**» и нажать кнопку «**Свойства**».



5. В открывшемся окне необходимо выбрать пункты «Использовать следующий IP-адрес» и «Использовать следующие адреса DNS-серверов».

Свойства: Протокол Интернета версии 4... ? x

Общие

Параметры IP можно назначать автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае узнайте параметры IP у сетевого администратора.

Получить IP-адрес автоматически

Использовать следующий IP-адрес:

IP-адрес: . . .

Маска подсети: . . .

Основной шлюз: . . .

Получить адрес DNS-сервера автоматически

Использовать следующие адреса DNS-серверов:

Предпочитаемый DNS-сервер: . . .

Альтернативный DNS-сервер: . . .

Подтвердить параметры при выходе

Дополнительно...

OK Отмена

б. Далее необходимо в поля «**IP-адрес**», «**Маска подсети**», «**Основной шлюз**», «**Предпочитаемый DNS-сервер**» и «**Альтернативный DNS-сервер**» ввести соответствующие параметры, выданные при подключении к сети АКАДО. Настройки Вы также можете уточнить, позвонив в техническую поддержку АКАДО. После ввода необходимо применить параметры, нажав кнопку «**ОК**».

Свойства: Протокол Интернета версии 4... ? X

Общие

Параметры IP можно назначать автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае узнайте параметры IP у сетевого администратора.

Получить IP-адрес автоматически

Использовать следующий IP-адрес:

IP-адрес: [. . .]

Маска подсети: [. . .]

Основной шлюз: [. . .]

Получить адрес DNS-сервера автоматически

Использовать следующие адреса DNS-серверов:

Предпочитаемый DNS-сервер: [. . .]


Альтернативный DNS-сервер: [. . .]

Подтвердить параметры при выходе

Дополнительно...

OK Отмена

7. В следующем окне необходимо нажать также кнопку «**ОК**» или кнопку «**Заккрыть**».



Настройка завершена.